

Instructivo para la instalación de impresora Aficio MP 2852 SP en INQUIMAE

1- Bajada del driver (en español):

http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/rc2/model/mp23/mp23.htm?lang=es

Nota: Para Windows XP (32 bits), el driver esta discontinuado. Se puede utilizar el correspondiente a Windows Server 2003:

http://support.ricoh.com/bb/pub_e/dr_ut_e/0001097/0001097651/V3400/r46365sp.exe

Elegir idioma y sistema operativo. Nos aparecerá un cuadro, Clickear download del pcl 6 driver. A continuación crear una nueva carpeta en el escritorio y hacer doble clic en el driver bajado. En el cuadro de diálogo clickear en : ejecutar → siguiente → acepto contrato → siguiente → examinar(buscar la carpeta que creamos anteriormente) → siguiente → aceptar

2-Instalación:

Windows XP

Ir a inicio → impresoras y faxes → agregar una impresora. Se abrirá un cuadro: siguiente → impresora local → siguiente, nuevo puerto: tcp/ip estandar → usar el siguiente puerto (buscar IP_157.92.19.68). siguiente →

Aparecera el cuadro de instalación de impresora, allí le damos a: utilizar disco → examinar: buscamos la carpeta que creamos, en donde descomprimimos el driver, y hacemos doble click en, por ej: r46359sp → disk1. Aparecerá un archivo con nombre OEMSETUP → abrir → aceptar, seleccionamos ricoh aficio 3010 pcl 6 → siguiente → (elegir si es o no predeterminada) siguiente → (no Imprimir pagina de prueba) siguiente → finalizar

Windows 7/8/10

Ir a inicio → dispositivos e impresoras → agregar una impresora. Se abrirá un cuadro: siguiente → impresora local → siguiente, nuevo puerto: tcp/ip estandar → usar el siguiente puerto (buscar IP_157.92.19.68). siguiente →

Aparecera un cuadro de dialogo. Clickear en usar disco → examinar. Buscamos la carpeta que creamos en donde descomprimimos el driver. Doble click en z75683L11 → disk 1. Aparecera un archivo con nombre OEMSETP → abrir → aceptar, seleccionamos ricoh aficio MP 2852 pcl 6 → siguiente → no compartir esta impresora → siguiente (elegir si es o no predeterminada) siguiente → (no Imprimir pagina de prueba) siguiente → finalizar

3-Configuración:

Click derecho en aficio MP 2852 → propiedades (prop de imp para W7) → ir a la solapa de accesorios y seleccionar: Tray 3. Nuevamente hacer clic derecho en aficio MP 2852 → preferencias de impresión → ajustes → paper (Seleccionamos A4) y al lado en la opción “print on” seleccionar A4; y acceso valido ingresaremos el código de usuario personal que utilizamos para sacar copias. **ATENCIÓN:** al colocar aquí el código todos los usuarios

que deseen imprimir a través de esa pc, lo harán siempre para esa cuenta. Si hay más de un usuario por pc se recomienda: no ingresar el usuario en preferencias de impresión y hacerlo en el momento en que se vaya a imprimir, de la sgte. manera: al imprimir buscar aficio 3010 → propiedades → ajustes → acceso valido → ingresar código → aceptar → aceptar

Finalmente mandaremos a imprimir una hoja que podamos reconocer, para verificar que ha sido bien instalada.

La impresora cuenta con la posibilidad de realizar doble faz automática desde las propiedades.